ÜBERALL ANDERS: ZUGANG ZUM BIOS

Ziel: Vom USB Stick starten durch ändern der Boot-Reihenfolge



Beim Start des Computers wiederholt drücken oder gedrückt halten:

Meistens:	F1, F2, F12, ESC
Acer:	Esc, F12, F9, lang gedrückt F2
Asus	Esc, F8
Dell	F12
Fujitsu	Esc, F12
HP	Esc, F9
Lenovo	Return, F8, F10, F12, ggf +Novo
Samsung	Esc, F2, F12
Sony	Esc, F10, F11
Toshiba	F1
Apple	Optionstaste

Spezialfall **Microsoft Surface:**
Leiser-Taste beim/nach dem Einschalten gedrückt lassen, (Bitlocker muß deaktiviert sein). Manche Geräte brauchen zusätzliches Betätigen der FN-Taste

Spezialfall **HP:**
F9 Boot-Geräteoptionen: Bootreihenfolge im BIOS umschalten! USB-Laufwerk als erste Boot-Option. Manche HP-Laptops scheinen Mint nicht starten zu können, wenn UEFI aus ist, (auch wenn der GRUB korrekt installiert ist) Lösung: UEFI-Boot aktivieren without CSM (nicht hybrid) aber Secure Boot ausgeschaltet lassen

Spezialfall **Lenovo:**
Novo (ist das kleine Loch an der Seite neben der Kopfhörerbuchse, in das eine aufgebogene Büroklammer eingeführt werden muss)

Spezialfall **Sony VAIO:**
Starten des Computers von externen Geräten Mit der BIOS-Funktion können Sie den Computer von einem externen Gerät starten, z. B. einem optischen Laufwerk, einem USB-Diskettenlaufwerk oder einem USB-Stick.

1. Schließen Sie ein externes Gerät am Computer an.
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Computer die ASSIST-Taste. Das Fenster VAIO Care Rettungsmodus (VAIO Care Rescue Mode) wird angezeigt.
3. Wählen Sie Von Datenträger starten (USB-Gerät/optischer Datenträger) (Start from media (USB device/optical disc)) aus. Der Startvorgang vom externen Gerät wird gestartet. Hinweis: Trennen Sie alle Geräte vom Computer, mit Ausnahme des externen Geräts, von dem gestartet werden soll. Manche Geräte können nicht zum Starten des Computer verwendet werden oder arbeiten nicht mit dem Computer zusammen. Wenn im Lieferumfang des externen Geräts ein Netzgerät enthalten ist, anschließen!